


AKTIVACIJA SOFT-KEY

V prikazanem okencu imaste naslednje možnosti:



- 1.) Online activation. Ta možnost je naj priljubljena, preprosta, ter tudi sami to možnost priporočamo. Omogoča vam aktivacijo vašo licenčne kode preko internetne povezave.
- 2.) Manual activation. Ta možnost je namenjena uporabnikom, kateri nimajo dostopa do internetne povezave. Navodila si lahko preberete tukaj. (tukaj je link za nadaljevanje te možnosti licenciranja)
- 3.) Request floating license. Ta možnost omogoča izposojanje licenčne kode iz lastnega omrežja. Uporabljajo jo lahko uporabniki, kateri imajo mrežno izdajo licenčne kode. Navodila si lahko preberete tukaj.
- 4.) Borrow a license. Tudi ta način je namenjen uporabnikom s mrežno izdajo licenčne kode. Navodila si lahko preberete tukaj.

ONLINE Activation

V polje 1. vnesite licenčno kodo, katero ste ob naročilu prejeli, ter potrdite s možnostjo VERIFY
Počakajte, dokler se vnosna polja (name, Company, Country, Email, Industry) obarvajo bele barve.
Sedaj vnesete svoje podatke v polja. (polje 2.)

The screenshot shows the 'ZWCAD+ 2015 Activation' window. On the left, there is a sidebar with 'Soft-Key Activation' and 'Dongle Activation'. The main area is titled 'Online Activation'. It features a 'License Code' field with a 'Verify' button (labeled 1). Below this is the 'User Information' section (labeled 2), which includes fields for Name, Company, Industry, Country, and Email, along with a 'Modify' button. A note below the User Information fields states: 'The information you enter on this page is stored with your license for product reinstallation and upgrades. Make sure you enter valid information here to avoid delays in using your product.' Below the User Information section is an 'OK' button (labeled 3). At the bottom of the main area are buttons for 'Manual Activation', 'Request a Floating License', and 'Borrow a License'. At the very bottom of the dialog are '< Back' and 'Done' buttons.

Ter še za zaključek, potrdite s možnostjo OK (polje3.)

Manual activation.


Za ta način aktivacije, vas naprošamo, da nas kontaktirate, ter skupaj s našimi tehniki izvedete način aktivacije.

Request floating license.

Tukaj je potrebno v pisati IP naslov strežnika, na katerem je bil nameščen licenčni strežnik ZWCAD+

V polje 1. vpišete IP naslov vašega strežnika.

Ob uspešnem vnosu potrdite preprosto s OK polje 2.



Borrow a license.

V polju 1, vpišete IP naslov vašega strežnika (lahko tudi ime), port(privzet je 27000), ter izberete možnost Query.

V polju 2, vam bo program izpisal katere licence se nahajajo na izbranem strežniku. Hkrati lahko imate lahko več različnih licenc na strežniku, kot npr. PROFESSIONA, ARHITECUTAL, STANDARD,MECHANICAL)

V polju 3 je potrebno izbrati datum , za koliko časa si želite izposoditi licenčno kodo iz mrežnega strežnika.

Ko ste izpolnili vsa polja, samo še izberete možnost OK, ter ste si tako uspešno lahko izposodili licenčno kodo iz mrežnega strežnika.

